


Definieren des Empfänger-Restwertcenter im Gutachten

Um ein Wrack in das Restwertcenter einzustellen, muss im Gutachten auf der Seite „Zusammenfassung“ das Empfänger-Restwertcenter definiert werden. Nach Umstellen des Feldes „Restwertcenter“ ¹ auf „senden“ kann das Empfängerrestwertcenter ² eingestellt werden.



Sonderfall „Mein Restwertcenter“

Neben den vordefinierten Versicherungs-Restwertcentern kann von Seiten der Firma Audatex für jede Kfz5-Organisation ein eigenes Restwertcenter-Konto eingerichtet werden. Für den Versand an solch ein Restwertcenter ist „Mein Restwertcenter“ zu wählen, für die Ansicht der Gebote benötigen Sie die von der Firma Audatex bekanntgegebenen Zugangsdaten.

Übermittlung an das Restwertcenter

Ein für eine Restwertcenterausgabe gültiges Gutachten muss folgende Bedingungen erfüllen:

1. Auf der Zusammenfassungsseite muss ¹ **Restwertcenter: senden** eingestellt sein
2. Auf der Zusammenfassungsseite muss ² **ein gültiges Restwertcenter** angegeben sein
3. Im Gutachten muss eine **Reparatur- od. Besichtigungsfirma mit PLZ** hinterlegt sein
4. Bei der Ausgabe muss der **Restwertcenterbericht mit Bilder** und SVD inkludiert sein

Sind obige Bedingungen erfüllt, kann die Übermittlung an das Restwertcenter via Ausgabe erfolgen. Ab Version 5.10.00 erfolgt die Übermittlung mittels Webservice Schnittstelle im Hintergrund. Schlägt diese Übermittlung fehl, wird alternativ ein Email an das Restwertcenter gesendet. Der Mailversand wird, ebenso wie eine fehlgeschlagene Übermittlung, im Ausgabelog vermerkt.

Übermittlung an deutsche Wrackbörsen

Um Wracks in die deutschen Wrackbörsen **AutoOnline** und **CarTV** einzustellen, müssen zusätzlich zu den obigen Bedingungen im Gutachten auf der Seite Zusammenfassung die entsprechenden Felder der deutschen Wrackbörsen eingestellt sein ³.

 Ein direkter Versand an deutsche Wrackbörsen ohne Restwertcenter ist nicht möglich!

Vordefinieren des RWC in den Stammdaten

Beim Stammdatenbeteiligten „Gutachtenempfänger“ kann das Restwertcenter und der Versand an deutsche Wrackbörsen definiert werden. Die Einstellung ist unter „Ausgabe/Parameter“ zu finden. Diese Werte werden bei der Stammdatenübernahme berücksichtigt.

